Нижегородский центр дистанционного образования детей

Инструкция по настройке DSL routera'а для подключения компьютера ученика (преподавателя) к сети Интернет

Обзор процедуры настройки

- 1. Настройте DSL router в режиме роутера (не в режиме моста). Для этого организуйте подключение по протоколу PPPoE непосредственно на DSL router'е, указав необходимые параметры ATM PVC номера VPI/VCI, PPP имя пользователя и пароль (информация предоставляется провайдером).
- 2. Установите IP адрес настраиваемого DSL router'а в локальной сети (интерфейс LAN), например, 192.168.1.1/24.
- 3. Настройте DHCP сервер DSL router'а на получение компьютером ученика (преподавателя) постоянного IP-адреса, например 192.168.1.2/24. Для этого в списке зарезервированных IP адресов DHCP сервера добавьте строку, устанавливающую соответствие этого IP адреса MAC адресу сетевого интерфейса компьютера ученика (преподавателя). Чтобы узнать MAC адрес сетевого интерфейса компьютера, см.Приложение 1.
- 4. Настройте Destination NAT (на многих моделях в меню Virtual Server). Необходимо настроить пересылку входящих на DSL router извне пакетов с портами назначения 22, 3283, 5900 (протоколы UDP и TCP) на соответствующие порты компьютера ученика (преподавателя).
- 5. Проверьте, что есть доступ в Интернет. Выключите и снова включите DSL router и компьютер и проверьте ещё раз.
- 6. С помощью программы Skype «позвоните» в Нижегородский ресурсный центр дистанционного образования детей (см. Приложение 2). Сотрудник Центра проверит возможность удалённого управления компьютером ученика.

В Приложении 3 приведён пример настройки DSL router'a ZTE.

Приложение 1. Как узнать MAC адрес сетевого интерфейса компьютера в Mac OS X

Запустите утилиту «Системные настройки». Для этого кликните иконку с изображением шестерёнок (рис.1)



Рис.1

В открывшейся панели (см. Рис.2) кликните «Сеть».

000			Системные	настройки	1			000		Сеть	
	оказать вс	e				Q		🔺 🕨 Показа	ать все		٩
Личное	Exposé	Spotlight	Безопасность	Внешний	Габочий стол	100 Язык и		Ethernet	Размещи	ение: Автоматическое	•
	и Spaces			вид	и заставка	текст		Подключен	(000)	Статус:	Подключен Ethernet в настоящее время активен и
Аппаратное	е обеспече	ние		_			~	HirPort Βκл.	1		имеет IP-адрес 172.16.20.10.
<u>(</u>	0					8				Конфигурировать IPv4:	Используя DHCP 🛟
CD и DVD	Звук	Клавиатура	Мышь	Трекпад	Мониторы	и факс	Экономия энергии			ІР-адрес:	172.16.20.10
Интернет и	беспрово	дная сеть								Маска подсети:	255.255.0.0
										Маршрутизатор:	172.16.0.1
MobileMe	Сеть	Bluetooth	Общий доступ							DNS-cepsep:	213.177.96.1
Система	-									Домены поиска:	local
() Time Machine	Дата и время	СС Загрузочный том	Сбновление программ	Речь	П Родительск. контроль	ўниверсальный доступ	Учетные записи				
Другие											Дополнительно
Bamboo	MacFUSE	Perian						+ - &-	і замок, чтобь	внести изменения.	Ассистент Вернуть Применить
Рис. 2										Ри	c.3

В левом светлом поле окна (см.Рис.3) выберете «Ethernet» кликните кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне (см.Рис.4) в закладке «Ethernet» Вы увидете МАС адрес сетевого интерфейса (Идентификатор Ethernet).

· · · ·	NS 802.1X Прокси Ethernet)	
Идентификатор Ethernet:	d4:9a:20:c4:33:ec		
Конфигурация:	Автоматически	A T	
Скорость:	100baseTX	*	
Дуплекс:	полный дуплекс	Å Y	
Макс. размер пакета (MTU):	Стандартный (1500)	Å T	

Приложение 2. Как «позвонить» в Нижегородский ресурсный центр дистанционного образования детей, пользуясь программой Skype

На боку системного блока наклеена бирка (см.Рис.1).

nncdo-student001	SN 🟹	M9502020G5	Ина.№ 0140000632
Windows Vista		QY3PR-B6G	DD-TTTF3-HM9DR-6KGDX
Parallels Desktop		QZWBM9-Q4F	XJ-1G7RS4-SK6EEA-W4Q8NY

Рис.1

Используя имя компьютера в качестве логина (см.Рис.2), а серийный номер в качестве пароля, зайдите в сеть Skype.



Рис.2

Свяжитесь с Нижегородским ресурсным центром дистанционного образования детей. Для этого кликните в списке контактов «Нижегородский ЦДО» и в открывшемся окне кликните «Позвонить».



Рис.3

Если в списке контактов отсутствует Нижегородский ЦДО, добавьте его, кликнув «+» в левой нижней части окна контактов и используя в форме поиска логин Центра — cdo-nnov

Приложение 3: Пример: настройка DSL router'a ZTE



Готово									
🕲 DSL Router - Mozilla Firefox				Jax					
Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка									
C X 🟠 http://192.168.1.1/		☆택 • 🚷 😡	gle	P					
DSL Router ÷				-					
ZTEEHK Quick Start Status Advanced Diagnostic	to s ∶ Management								
	Language: English	*							
LAN DHCP Server Configuration									
CDHCP Server OH LAN Interface can provide to your computer.	e the proper IP address settings								
IP Routing NOTE: New settings only take effect after the rou	ter is rebooted. If necessary,								
DNS Server reconfigure your PC's IP address to match	reconfigure your PC's IP address to match new settings.								
NAT V Enable DHCP Server on the LAN Firewall	Enable DHCP Server on the LAN One Mozilla Firefox								
Port Mapping Start IP Address: 192.168.1.2	http://192.168.1.1/dhcpbind.cgi								
End ID Address: 102 169 1 254	Reserved IP Address List	List:							
End IF Address. 192.106.1.234	You can reserve one specific IP address for a certain PC by adding the								
Lease Time: 1 Days 0 Hours 0 Minutes	between MAC address and	d IP address.							
	MAC Address	IP Address	Delete						
View Reserved IP Address List Apply	00:1F:F3:44:A6:46	192.168.1.2	0						
		Add	Close						
	МАС адрес сетевой	і карты							
	компьютера								
	Готово								
Готово									

🎱 DSL Router - Mozilla Firefox									_ 7 🗙		
Дайл [равка _8ид _¥урнал _3екладки _Инструменты _Справка											
🔇 🗩 C 🗙 🏠 🤇	http://192.168	3.1.1/					ដ	r 🔩 🔹 🚼 • Google	P		
DSL Router	+								-		
ZTE中兴 Quic	🔍 🧯	atus Advance	Diagn	ostics		Management					
LAN II WAN Connections ADSL IP Routing N DNS Server NAT	nternet Conner Choose Add or E Choose Finish to IOTE: The Inter to click "I	ction Configuration Edit to configure Ir b apply the change rnet connection is Finish" to apply th	n hternet conn es and reboo NOT active i e changes a	ection ot the f the P ind reb	syste VC na boot t	m. ame is marked with (?). Y he system for activating	'ou need this PVC.				
Firewall	PVC Name	/PI/VCI Categor	y Protocoi	NAT	QoS	WAN IP Address	Edit				
Port Mapping IGMP Proxy	pppoe_0_33 Disconnect ≫	0/33 UBR	PPPoE LLC/SNAP	On	Off	Automatically Assigned	. 0				
	br_0_35	0/35 UBR	Bridge LLC/SNAP	*	Off	*	^ 0				
	Add Finis	h									

Готово							
🕙 DSL Router - Mozilla Firefo	x						
<u>Ф</u> айл ∏равка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урнал	<u>З</u> акладки <u>И</u> нструмен	ты <u>С</u> правка					
🔇 🔊 - C 🗙 🏠	☆택 · Soogle	P					
DSL Router			~				
ZTE中兴 Qu	aick Start 🗏 Status	Advanced D	iagnostics 🛛	Management Language: Er	nglish 💌		
LAN WAN	Virtual Server	the col Futownal David	Internal Dave		Damaua		
IP Routing DNS Server	Server Name Pro			102 169 1 2	Remove		
NAT		P/UDP 22	22	192.100.1.2			
DMZ Host	ARD3283 TC	P/UDP 3283	3283	192.168.1.2			
Firewall	ARD5900 TC	P/UDP 5900	5900	192.168.1.2			
Port Mapping IGMP Proxy				Add Remove	1		

Готово

